

B 734

HONVÉDELMI TUDOMÁNYOK
4. osztály

Titkos.

ZNAK. TUD. KÖNYVTÁR
ARCHIVUM
Lelt. sz.: 313

029

A tüzérség feladata és tagozása
az állásharcból kiinduló támadásnál
és a védőharcban.

(A cs. és kir. hadsereg-főparancsnokság
Op. Geh. Nr. 1260. sz. rendeletének fordítása.)

1029. st. A2.
1939. xii/1.

*

M. KIR. HONVÉDELMI TUDOMÁNYOK 4. OSZTÁLY

199

Budapest, 1918.
Magyar királyi állami nyomda.

M. kir. honvéd központi könyvtár
Budapest, IV., Váci-utca 38. I. emelet.

Helyszám: 19965-2

Szakbeosztás: **Tudományos**

Mellékletek:

Állapot *hiánytalan.*

.....

.....

Kivonat a kölcsönzési szabályokból:

A kölcsönvett műveket 1 hónapon belül vissza kell adni. A műveket másoknak továbbítani tilos. A kölcsönző a könyvek teljességéért, a vasuti és postai szállítás okozta esetleges károkért felelős és kártérítésre kötelezett

A könyvekbe sem tintával, sem ironnal semmit bejegyezni nem szabad.

M. kir. honvédelmi minister.

4. osztály.

Muz 3763


13.239. szám.
eln. 1. — 1918.

Titkos.

A tüzérség feladata és tagozása
az állásharcból kiinduló támadásnál
és a védőharcban.



(A cs. és kir. hadsereg-főparancsnokság
Op. Geh. Nr. 1260. sz. rendeletének fordítása.)



199

Budapest, 1918.

Magyar királyi állami nyomda.



Ezen összeállításban egymással szembe van állítva egyrészt a tüzérség feladata a védőharcban és az állóharcból kiinduló támadásoknál, másrészt pedig annak tagozása ezen műveletek alatt.

A tüzérségnek mindenkor, úgy a támadásnál mint a védelemben, arra kell törekednie, hogy a gyalogságot, ezen ütközeteket eldöntő főfegyvernemet, támogassa. Erre okvetlen szükséges, hogy a gyalogság a tüzérséggel állandó összeköttetésben álljon. A tüzérség kötelessége, hogy a gyalogsággal együttműködjék s annak kívánságaihoz alkalmazkodjon. A tüzérség összes egyéb feladatai háttérbe szorulnak.

I. A tüzérség feladatai.

A tartós állásból kiinduló támadásnál.

Az aknavetőkkel való legszorosabb együttműködésben.

a) Az ellenséges tüzérség és aknavetők leküzdése és bénítása.

b) Az ellenséges árkok védőségének lekötése és az ellenséges árkok rohamra éretté lövése.

c) A tartalékok és hátsó összeköttetések, magasabb parancsnokságok helyeinek és állásainak, valamint férőhelyeknek, lövészerezoszlopoknak és léggömböknek lövetése, a forgalom és a lövészérpótlás zavarása a támadócél mögött.

d) A gyalogság támadásának támogatása az előtte haladó tüzhenger által.

e) A gyalogság támadásának kísérése gyalogságot kísérő ütegek

A védőharcban.

a) Az ellenséges tüzérség és aknavetők leküzdése.

b) Az ellenséges gyalogság leküzdése és állásainak szétrombolása.

a harc vezetésének és munkálatoznak zavarása az ellenséges állásokban és azok mögött.

d) %.

e) %.

Támadásnál.

és egyes lövegek által, helyi ellenállásnak közeli távolságról közvetlen gránátlövéssel való meg-törésére.

f) A gyalogság védelmére a tüzérség által a támadó cél elérése után.

g) Az ellenfél ellentámadásainak elhárítása, közeledő tartalékok távoltartása.

h) Tankok leküzdése.

i) Egyéb feladatok.

Védőharcban.

f) A roham elhárítása.

g) Támogatás ellenlökéseknél és ellentámadásoknál.

h) Tankok leküzdése.

i) Egyéb feladatok.

Részletezés.

a) Az ellenséges tüzérség és aknavetők leküzdése és bénítása.

A tüzérségnek legalább az egész roham tartamára való kikapcsolása egyike a legfontosabb tüzérségi előkészítéseknek.

Ezen feladat annál tökéletesebben és tartalmasabban oldandó meg, minél mélyebben kell a támadásnak az ellenséges állásokba behatolni.

Ha az ellenséges ütegek nem nagyszámúak és állásaik ismeretesebbek, akkor minden egyes ütegnek a támadás napján **lobbanó lövészerrel** való leküzdése külön egyes ütegeknek utalható ki.

Az ellenséges tüzérség rendszeres leküzdése már a rendes állóharcok alatt is felette fontos tüzérségi feladat.

A leküzdés, ameddig csak lehet, gondosan vezetett, az illető egység harcon kívül helyezéseig keresztülvitt pusztító tüzelésben áll.

Támadásnál.

Ezen eljáráshoz **igen sok tüzérségre** es jó megfigyelésre van szükség.

Az egész ellenséges tüzérség teljes leküzdése ez által soha sem érhető el.

Védőharcban.

De lehetséges harcerejének átmeneti vagy tartós gyengítése, ami az eredményre döntő hatást gyakorolhat

Midőn a harc tetőpontjához közeledik, akkor a tervszerű eljárás a megfigyelési nehézségek miatt nem mindig vihető keresztül. Durvább eljárásnak kell következnie, melynek segélyével nagyobb számú célt fogunk tűz alá s melynél az egyes lövések megfigyeléséről lemondunk. Azonban a terjedelmes területekre leadott szórótűz és a tüzérség fészkeire leadott tömegtüz megfigyelés nélkül ez esetben is céltalan.

A támadás előkészítésénél az ellenséges tüzérség egyenkinti leküzdésével szemben a **gázzal való elárasztás** tömegmunkája határozottan előnyben részesítendő. Adott esetben a támadócélt keretén belül álló ütegek egy részét lobbanólövésszerrel löjük.

Leselkedő ütegeket különösen zavaró és ujonnan fellépő olyan

Különleges fontossággal bír a a tüzérségnek idejében **gázzal** való leküzdése. Többek között rövid idő alatt döntő zavarást és a támadás időpontjának tetemes elhalasztását idézheti elő.

Támadásnál.

ütegek leküzdésére tartunk készen, melyeknek gázzal való elárasztása nem sikerült.

Ha a gázzal való elárasztás és a rohamra éretté lövés időpontja nem esik egybe, akkor alig kerülhetjük el azt, hogy egyes célokat a rohamra éretté lövetés céljából a gázütegeknek utaljunk ki.

Az aknavetők leküzdésére ugyanazon elvek mérvadók.

Az ellenséges tüzérség elleni harcra **minden lövegfaj** alkalmazható. Még a könnyű tüzérségnek is jó hatása van tüzérségi célok ellen.

ad b) Az ellenséges árkok védőségének lekötése, illetve az ellenséges gyalogság és állásainak leküzdése és az ellenséges árkok rohamra éretté lövése.

Az egész támadási területet az egyes ütegek részére célterületekre osztjuk. Az ellenséges harc-terület kb. minden 100 m-jére egy **meredek tüzü üteget** szánunk.

Ha oldalozó tűz is lehetséges, akkor többnyire **tábori ágyuk** is elegendők.

A nehéz és legnehezebb lövegek tüze a legjobban kiépített állásokra (parancsnokságok, óvóhelyek, oldalozó művek, géppuska-állások) és a legfontosabb betörési pontokra összpontosítandó.

Védőharcban.

Az összes árkok stb. szétrombolása nem várható. Mindig akadnak háladatos feladatok. A védő arra fog szoritkozni, hogy a legfontosabb harci, készülségi és közlekedési árkokat, az összeköttetéseket, gépfegyvereket, óvóhelyeket stb. elpusztítsa. Erre **nehéz tarackok, mozsarak**, különleges esetekben **legnehezebb meredek tüzü lövegek**, könnyebb művek ellen **könnyű tábori tarackok** és elég nagy felesapodási szöggel bíró **tábori ágyuk** jönnek tekintetbe.

Támadásnál.

Az **aknavetőknék** általánosan a legközelebb fekvő célterületek utalandók ki.

A rohamra éretté lövésre az ellenfél védelmi berendezésének elpusztítása gyakran nem elégséges, hanem a közben levő terepnek is hatásos tűz alatt kell állania, mely célra külön **ütegek** jelölendők meg. Erre általában **tábori ágyus ütegek** is megfelelnek.

Az ellenség előre való kitérése **aknavető és oldalozó ágyutüz** által akadályozandó meg.

A támadócél közelében levő csatlakozó ellenséges állások, melyekből a gyalogság vagy a géppuskák a támadást megnehezíthetnék, legalább is lekötendők.

A támadócél **gázzal való elárasztása** a tüzérségi tüzet hatásosan egészítheti ki, amennyiben a gáz a saját csapatainkat az előmenetelnél nem veszélyezteti.

A csatlakozó arcvonalrészek, tüzérségi megfigyelőhelyek és betörési helyek **elkődösítése** is tekintetbe jöhet.

Védőharcban.

Lapos tűzű lövegeket magasra rakott mellvédek és óvóhelyek ellen, valamint a hosszant való pásztazásra alkalmazunk.

Azon igyekezetből kiindulva, hogy az ellenségnek mennél több véres áldozatot okozzunk, minden alkalmat ki kell használni **élő célok** leküzdésére, amidőn az erre felhasználandó lövészer mennyisége arányban áll a remélhető eredménnyel. Ezen lövészet **minden faju üteggel** (kivéve legnehezebbeket) eszközzendő.

A **gázlövészet** a védelemben — de nem a roham elhárításánál — igen hatásos lehet az ellenséges gyalogság ellen.

Támadásnál.

Az erkölcsi hatásra való tekintettel néha célszerű lesz a tüzet egyes pontokra (betörési szakaszra) összpontosítani és oda főleg **nehéz lövegekkel** hatni. Az aknavetőknek és az oldalozó tűznek különösen nagy erkölcsi hatása van.

Ad c) A tartalékok és hátsó összeköttetések, magasabb parancsnokságok helyeinek és állásainak, valamint férőhelyeknek, lövészeres oszlopoknak és léggömböknek lövetése,

a forgalom és a lövészerpótlás zavarása a támadó-cél mögött.

a harc vezetésének és munkálatoknak zavarása az ellenséges állásokban és azok mögött.

Ezen feladatok megoldására az **összes kaliberű lövegek** számításba jönnek, nevezetesen azonban a **nehéz lapos tűzűek**, melyeknek összevonása a hatás emelésére gyakran célszerű lesz.

Ezen tüzelés ne legyen merev, mert ez esetben az ellenfél hamar kitalálja a tűzmentesebb helyeket és időpontokat. Tervszerű célelosztás okvetlen szükséges.

Felügyelő útegeket pillanatnyi célok leküzdésére készenlétben kell tartani.

A léggömbök leküzdésére mindenek felett **nehéz lapos tűzű lövegek** alkalmasak.

Gázlövészet megfelelő célok ellen különösen hatásos.

ad d) A gyalogság támadásának támogatása az előtte haladó tüzhenger által.

A tüzhenger **minél több**

Támadásnál.

üteg tüzével képezendő, hogy megfelelő mélységgel bírjon.

ad e) A gyalogságtámadásának kísérése gyalogságot kísérő ütegek és egyes lövegek által helyi ellenállásnak közeli távolságról közvetlen gránátlövéssel való megtörésére.

Ilyen ütegeket teljesen elrejtve állítunk készenlétbe; ezek a tüzelést közvetlen a támadás előtt, vagy csak akkor kezdik meg, midőn a gyalogság rohamra indul.

Mélyebbre behatoló támadásoknál helyi ellenállás megtörésére a gyalogsággal **tábori ütegeket** és **aknavetőket** kell veleadni.

ad f) A gyalogság védelme a tüzfal által a támadócél elérése után.

A tüzhenger — tehát **minél több üteg tüze** — a támadócél elérése után az előtt marad. A tüzelés gyengítése és lassankint való beszüntetése szabályozva legyen.

Védőharcban.

ad f) A roham elhárítása.

A gyalogsági támadás alatt is **elég tüzérőségnek** kell rendelkezésre állni az ellenséges tüzérőség leküzdésére, annak állásválttatásának, előre haladó tartalékoknak, megfigyelőállomásoknak, léggömböknek stb. lövetésére.

A **tüzérőség tömege** az ellenséges gyalogság leküzdésére használandó fel.

Pusztító tüzet minden olyan gyalogsági célra, melyet a támadás előkészületei közben, valamint a

Támadásnál.

Védőharcban.

roham kezdete előtt, az alatt vagy az után ismerünk fel, vagy amelynek egy bizonyos helyen való létezése biztonsággal feltételezhető, úgy időre, mint helyre vonatkozólag helyesen, nagy erővel, meglepetés-szerűen adunk le. Erre **minden kaliberű** löveget (kivéve a legnehezebbeket) felhasználunk. Ezen tüzelés ne legyen merev. A kötelekeknek egymás közötti támogatása és legerősebb tűz összevonása előnyös.

Ezen pusztító tüzet saját megfigyeléseik alapján rendszerint az ütegparancsnokok rendelik el; a saját ellenlökések támogatására is szolgál (lásd *g*) pontot) és **visszartartott ütegek** bevetése által lényegesen erősíthető.

A meglehetősen merev, úgy idő, mint hely tekintetében meglehetősen behatárolt zárótűz leadása a **könnyű tüzérség** feladata. A **nehéz tüzérség** egyes részei csak ott vonandók be, ahol a könnyű nem elégséges. A gázlövészet ezen pillanatban nem alkalmazható. Kis távolságra készenlétbe állított gyalogság az akna- és gránátvetők tüzeivel küzdendő le; a tüzérség ekkor az elülső roham-

Támadásnál.

ad *g)* Az ellenfél ellentámadásainak elhárítása, közeledő tartalékok távoltartása.

Az ellenséges ellentámadások elhárítása és a közeledő tartalékok távoltartása a tüzhenger és a tüzfal (lásd *d)*, *e)* és *f)* pontokat), továbbá olyan ütegek által történik, melyek a támadás folyamán felszabadultak.

Az ellenséges tüzérség leküzdésének semmi esetre sem szabad szünetelnie.

Védőharcban.

hullámokat rekeszti el a tartalékoktól. Az arcvonal irányában való tüzelés itt szabálynak tekintendő. A szomszédos csoportok támogatása elő legyen készítve.

ad *g)* Támogatás ellenlökéseknél és ellentámadásoknál.

Ellenlökések támogatása a tüzérség egy különösen fontos feladatát képezi, melynek alaposan elő kell készítenie. A tüzelés a betört ellenséget a többi fegyverekkel egyetemben először tartsa fel, aztán kösse le és végül puhítsa meg. **Mozgó tüzérség**, mely a támadás terepén lehetőleg közel jött a gyalogsághoz és közvetlenül, gyakran jobban tud a behatolt ellenség ellen hatni, mint tervszerűen felállított tüzérség olyan állásokból, melyeket az ellenfél ismer. Ilyen feladatok megoldására főleg a **könnyű tüzérség** alkalmas. E célra néhány üteg fogatolva vagy leselkedő állásban készen tartandó. Ezek állásukat ne árulják el idő előtt.

Gázlövészet az ide-oda hullámzó gyalogsági támadásnál nem alkalmazható.

A legelőlső ellenséges gyalog-

Támadásnál.

ad h) Tankok leküzdése.

Tankok csak az ellenség ellen-támadásainál jutnak alkalmazásba. Részben már a tüzhenger és a tüzfal megállítja őket (lásd *d*) és *f*) pontot), a további folyamatban pedig a felügyelőütegek (lásd *c*), a gyalogságot kísérő ütegek és kísérő tábori ütegek feladata lesz azok végleges harcceptelenné tétele (lásd *e*). Utóbbi ütegek a tankokat lehetőleg oldalról fogják és azokat közvetlen irányzással vegyék tűz alá.

Lapos tűzű lövegek e célra előnyösebbek.

Védőharcban.

ság leküzdése mellett még fontos a tüzéség számára: a behatolt ellenség elrekesztése, a betörési szakasz ellen ható összes ellen-séges harci erők leküzdése, a szomszédos szakaszok tüzéségi védelmének és a tüzéség összes egyéb feladatainak fenntartása.

A tüzéség feladatai felsőbb parancsra tervszerűen keresztülvendő ellentámadások támogatásánál nagyjában ugyanazok mint a „támadás”-nál.

ad h) Tankok leküzdése.

A pusztító- és zárótüz tömege már maga nagyon sok tankot fog megállítani, úgy hogy csak egyesek jutnak a saját vonalakig és azokba bele. Ezeknek a leküzdése a gyalogsági- és közelharc lövegek (gyalogságot kísérő ütegek vagy előretolt könnyű lövegek) feladata. Ezeket nem szabad az elülső harcaterülethez túl közel felállítani, valamint nem szabad túl korán a tüzelést megkezdeniök.

Ennek lehetővé tételére a védelmennél az esetben, ha tankok fellépésével kell számolnunk, külön tankelhárító lövegeket kell kijelölni. Közvetlen irányzott oldalozó lapos

Támadásnál.



ad i) Egyéb feladatok.

Mélyre ható támadásoknál, melyeknek áttörés a célja, gondoskodni kell az összes mozgó tüzérség és aknavetőknek a megfelelő lövészerrel való előretolásáról. Ez az áttörési ütközet sikerének egyik alapfeltételét képezi. Mindenek előtt megfelelő számú fogatolt könnyű üteg álljon rendelkezésre, melyek a gyalogsági támadást kísérik és azt legközelebbi távolságról támogatják. További erős tüzérség, közte különösen nehéz is, a támadást lépcsőzetesen követi, hogy az ellenállást megtörje, a gyalogságnak utat esináljon és ellentámadásokat visszatartsion. A gyalogság egy percere se maradjon erős tüzérségi támogatás nélkül.

Ha lehetséges, ugy ezen célra **legalább részben pihent, a**

Védőharcban.

röppályás tüz elérésére kell törekedni.

Ezen kívül **nehéz meredek tűzü ütegek** jelölendők ki, melyeknek célsávokat utalunk ki.

Fogatolt **lövegszakaszok**, melyek a saját vonalakon túl behatolt tankok elé sietnek és azokat közvetlen irányzott gránátokkal lövik, jó eredményt érhetnek el.

ad i) Egyéb feladatok.

Nagyon erős tüzérség felett rendelkező harc vonalokon tartalék-ütegeket állásokban vissza lehet tartani (a német hadseregben ezt 2. hullámnak nevezik). Ezek egy vagy több **könnyű és nehéz ütegekből** összeállított tüzérsőportok, melyek a tüzelést csak egy felsőbb parancsnok különös rendelkezésére kezdik meg. Ha azt akarjuk, hogy ezen tüzérségi tartalék egy támadás elhárításában közreműködjön, mielőtt még a betörés megtörtént, akkor nem szabad oly messze hátul felállítani, hogy leghatásosabb lövőtávolságával a saját főellenálló vonalunk előtti terepet ne érje el.

Ha azonban minden eshetőségre arra is rendelkezésre álljon,

Támadásnál.

tüzérségi előkészítésnél nem alkalmazott ütegeket használjunk fel.

Védőharcban.

hogy egy mélyreható áttörést feltartóztasson, akkor a tűzhatásról a saját föellenálló vonal elé lemondhatunk. Az ilyen tűzérségi tartalék messze hátul fog állani. Utóbbi eset akkor is bekövetkezhetik, ha egyes ütegeket kimelés szempontjából az ellenséges tűzhatás körletéből hátra kell vonni, a rendelkezésre álló összes ütegek száma azonban nem elég ahoz, hogy ezen ütegeket teljes pihenő szállásokba helyezzük.

II. A tűzérség tagozása.

A tűzérség tagozására (esoportosítására) a védőharcban mint a tartós állásból való támadásnál az általános alapelvek egyenlők.

Egy hadosztály összes tűzérsége a tűzér dandárparancsnok alá tartozik.*)

Az egyes hadseregeknek megerősítés céljából kiutalt tűzérség elvből a hadosztályokra osztandó fel az egyes hadosztályszakaszok jelentősége szerint. A harcba vetett tűzérségnek a hadtest- vagy hadseregparancsnokságnak közvetlen alárendelése egyáltalában csak legnehezebb ütegeknél jöhet szóba.

Mély támadásoknál a tűzérség egyes részei későbbi előretolás céljából tartalékban hagyhatók (lásd *i*)

A védőharcban a tűzérség egyes részei a felváltás lehetővé tételére vagy a felsőbb vezetőség tartaléka gyanánt visszatartható (lásd *i*).

*) Parancsok a tűzérség számára azonban nem a tűzérségi szolgálati uton adandók ki, hanem a hadosztályparancsnokság útján, mert csak így lesz az összes fegyvernemek együttműködése biztosítva.

Támadásnál.

Védőharcban.

A hadsereg tartalékhoz tartozó, valamint bevetendő hadosztályok elvből megtartják tüzérségüket; utóbbi csak kivételesen alkalmazandó a harc vonalban.

A tüzérség belső tagozása (csoportosítása) a **harci feladathoz** alkalmazandó.

A parancsnoklási kötelekekbe — csoportokba, alcsoportokba — való összevonásra az ugyanazon célterületre való együttműködés mérvadó.

Az I. a) — i) alatt felsorolt feladatok megoldása úgy a védelemben, mint támadásnál megköveteli a **különböző kaliberek keverését** a csoportokon és alcsoportokon belül.

Általában célszerű, ha a hadosztályon belül közelharc- és távolharccsoportokat képezünk.

A közelharccsoportok főfeladata

az ellenfél védelmi területén levő összes élő és nem élő védelmi erők elpusztítása lesz. E célra meredek tűzű ütegek épp oly szükségesek, mint tábori ágyuk, nehéz és legnehezebb lövegek tüze épp oly fontos, mint kis kaliberűeké (lásd *b*), *d*), *e*), *f*).

az ellenség gyalogsági állásának körletében mutatkozó célok leküzdése. Erre minden lövegfajú üteg alkalmazandó. Erkölesi hatás kedvéért vagy különös ellenállóképességű művek elpusztítására még mozsarakat is alkalmazhatunk.

A közelharccsoportok célterületek szerint, — melyek a gyalogsági szakaszoknak (támadó szakaszoknak) felelnek meg, — alcsoportokba oszthatók.

A távolharccsoportok feladata a tüzérség és egyéb célok leküzdése. Ezeket is alcsoportokra oszthatjuk. A távolharccsoportokhoz főleg messzehordó meredek tűzű ütegek és nehéz lapos tűzű ütegek

Támadásnál.

Védőharcban.

tartoznak.*) Ezeken kívül modern tábori ágyuk is előnyösen alkalmazhatók.

Mindemellett lehetséges legyen az, hogy a közelharccsoportok ütegeit távoli célok ellen, a távolharccsoportok ütegeit pedig közeli célok ellen alkalmazzuk.

E tüzérségnek a különböző feladatok szerinti beosztása nem zárja ki azt, hogy a csoportok szükség esetén egymást támogassák.

A tüzérségnek a harc téren való csoportosítása alkalmával annak könnyű és nehéz tüzérségre való határozott felosztása okvetlen megelőzendő. **Csak egy tüzérség létezik**, mely könnyű, középnehéz és nehéz tüzérségből áll s mely ezen három faj keretén belül különféle kaliberű meredek és lapos tűzű lövegek felett rendelkezik.

Közelharc- és távolharc-tüzérség nem ugyanazt jelenti, mint könnyű és nehéz tüzérség.

Ugyanígy a közelharc- és távolharc-tüzérség elnevezésnek semmi köze sincs ahhoz, hogy az ütegek az ellenséghez közelebb vagy attól messzebb vannak-e felállítva.

Támadásnál az állásokat akként kell megválasztani, hogy a hatás az ellenséges állásokba mélyen benyúljon, nehogy a tüzelést a támadás haladásánál állásváltogatás folytán túl korán meg kelljen szakítani.

Az ütegeket az ellenséges tüzérségi tüznek ok nélkül ne tegyük ki.

A távolharcra bevetett ütegek a tüzérség körletén belül elől állítandók fel, hogy hatásuk mélyen az ellenség állásaiba terjedjen.

A tüzérség zömét — ha csak különlegesen fedett állások nem indokolják — nem szabad tulságosan előre tolni, egyrészt, hogy ellenséges betörés esetén időtrábló állásváltogatásokat elkerüljünk,

*) Azon nézet, hogy a nehéz lapos tűzű lövegek az ellenséges tüzérség leküzdésére nem alkalmasak, téves. A nehéz lapos tűzű ütegek természetesen főleg olyan ütegek ellen alkalmazandók, melyek a többi lövegek lövétávolságával nem érhetők el. Figyelem fordítandó arra, hogy ez által a többi, általuk megoldandó feladat (pályaudvarok, léggömbök stb. lövetése) háttérbe ne szoruljon.

Támadásnál.

Messze elől fekvő tüzérségi állások előkészítése szükséges.

Védőharcban.

másrészt annak meggátlására, hogy az ellenséges tüzérség elnémitsa, mielőtt még hatni tudna. Tulságos nagy távolságra való felállítás az elülső vonaltól a lövőképességre való tekintettel nem kívánatos.

Hogy a felügyelő ütegek, valamint azon ütegek, melyek általában hallgatnak s csak a rohamnál (részben a betörés után) kezdik meg a tüzelést a távol- vagy közelharccsoportokhoz csatolandók vagy ezen csoportok kötelékén kívül állanak-e, az a helyzettel és a helyi viszonyokkal változik és gyakran a szolgálati felügyelet kérdése.

A tank-elhárító lövegek és az aknavetők alárendeltségének kérdése ugyancsak esetről-esetre szabályozandó.


Olyan harcvonalakon, ahol kevés tüzérség van beosztva, a tüzérségnek **távol- és közelharccsoportokba való felosztásáról gyakran le kell mondanunk**: ez esetben a gyalogságnak a hadosztály szakaszán belül való felosztásának megfelelően csoportokat illetve alcsoportokat képezünk, melyekre az egész könnyű és nehéz tüzérséget felosztjuk s melyek ennek megfelelően a csoporton belül a távol- és közelharc reájuk eső összes feladatait lesznek hivatva megoldani.

A tüzérségnek közel- és távolharccsoportokba való felosztását **soha sem szabad alakiságokhoz kötni**. A tüzérség tagozásában minden aprólékoskodás elkerülendő, mert ez által az amugy is nehéz tűzvezetést annyira megnehezíthetjük, hogy teljesen felmondja a szolgálatot. A legfontosabb tényező egyrészt az egységes és szoros tűzvezetés, másrészt az önálló együttműködés a többi fegyvernemekkel.

A tüzérség összes feladatai megoldhatók az előirt tüzelőmódozatok (zavaró-, pusztító-, megsemmisítő- és zárótűz) keretén belül.

Elosztó: zászlóalj- és ütegpáncsnokokig.





M